

# Konfigurationsanleitung

# E-Mail Konto in Outlook 2010 einrichten.



## 1.) Öffnen Sie Outlook und klicken Sie auf Datei

2.) Klicken Sie auf Kontoeinstellungen

### 3.) Klicken Sie auf Kontoeinstellungen/Konten hinzufügen





# 4.) Klicken Sie auf Neu

E-Mail-Konten Sie können ein Kor ändern.	onto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu
E-Mail Datendateien	RSS-Feeds   SharePoint-Listen   Internetkalender   Veröffentlichte Kalender   Adressbücher
🔄 Neu 📯 Repar	arieren 😁 Ändern 📀 Als Standard festlegen 🗙 Entfernen 🎓 🌻
Name	Тур
	ste werden neue Machrichten an den felgenden Speicherert übermittelt.
Vom pussou Shitop Kopt	ico werden nede Nachrichten an den rolgenden speicherort übernitteit;
Vom ausgewählten Kont	
Vom ausgewählten Kont Ordner wechseln	\Posteingang
Vom ausgewählten Konl Ordner wechseln	\Posteingang
Vom ausgewählten Kont Ordner wechseln	\Posteingang
Vom ausgewählten Kont Ordner wechseln	\Posteingang
Vom ausgewählten Kont Ordner wechseln	\Posteingang
'om ausgewählten Kont Ordner wechseln	\Posteingang Schließe



#### Wählen Sie "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren" aus 5.) "

	6.)	6.)	Klicker	n Sie	auf	"Weite	r
--	-----	-----	---------	-------	-----	--------	---

eues Konto hinzufügen		×
Konto automatisch einrichte Verbindung mit anderen Serv	ertypen herstellen.	ž
O E-Mail-K <u>o</u> nto		
I <u>h</u> r Name:	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-A <u>d</u> resse:	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwo <u>r</u> t:		
Kennwort erne <u>u</u> t eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
C <u>T</u> extnachrichten (SMS)		
🗢 Servereinstellungen oder	zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren	
	< Zurück Weiter > A	bbrechen



# Wählen Sie "Internet-E-Mail" aus Klicken Sie auf "Weiter" 7.)

# 8.)

Neues Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen	×
<ul> <li>Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.</li> <li>Microsoft Exchange oder komgatibler Dienst Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.</li> </ul>	
Te <u>x</u> tnachrichten (SMS) Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.	
< Zurück Weiter > 8 Abl	brechen



X

- 9.) Geben Sie "Ihren Namen" ein
- 10.) Geben Sie "Ihre E-Mail Adresse" ein
- 11.) Geben Sie "m.miex.eu" als Posteingangserver ein
- 12.) Geben Sie "m.miex.eu" als Postausgangserver ein
- 13.) Geben Sie "Ihre E-Mail Adresse" ein
- 14.) Geben Sie "Ihr Kennwort" ein
- 15.) Wählen Sie "Kennwort speichern" aus
- 16.) Klicken Sie auf "Weitere Einstellungen"

#### Neues Konto hinzufügen

#### Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen	Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:     Ihr Name     9       E-Mail-Adresse:     Ihre.mail@miex.cc     10	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Serverinformationen         Kontotyp:         Postgingangsserver:         m.miex.eu         11         Postausgangsserver (SMTP):         m.miex.eu         12	Kontoeinstellungen testen Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen Neue Nachrichten übermitteln in:
Anmeldeinformationen	Neue Outlook-Datendatei
Benutzername: Vihre.mail@miex.cc 13 Kennwort: V********* 14 Kinnwort speichern 14	
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen



- 17.) Klicken Sie auf "Postausgangserver"
- 18.) Wählen Sie "Der Postausgangserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" aus
  19.) Wählen Sie "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangserver verwenden" aus

Internet-E-Mail-Einstellungen 🛛 🗙	I
Allgemein (Postausgangsserver Dyerbindung Erweitert )	
CM Dr Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung	
Sleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden	
C Anmelden mit	
Benutzername;	
Kennwort:	
Kennwort speichern	
🗖 Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
O Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden	
OK Abbrechen	



- 20.) Klicken Sie auf "Erweitert"
- 21.) Geben Sie "995" ein (für IMAP verwenden Sie "993")
- 22.) Wählen Sie "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" aus
- 23.) Geben Sie "465" ein
- 24.) Wählen Sie "SSL" aus
- 25.) Klicken Sie auf "OK" FERTIG!

Allgemein       Postausgangsserver       Verbindung       Erweitert       20         Serveranschlussnummern       Posteingangsserver (POP3):       995       Standard verwenden         Posteingangsserver (POP3):       995       Standard verwenden         Posteingangsserver (SMTP):       465         Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:       23         Servertimeout       23         Kurz       Lang 1 Minute         Übermittlung       Vom Server nach         Vom Server nach       14         Tagen entfernen         Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt
Serveranschlussnummern Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden 23 Verwenden Sie den folgenden 23 Servertimeout Kurz Lang 1 Minute Übermittlung Vom Server nach 14 - Tagen entfernen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden Posteingangsserver erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden 23 Servertimeout Kurz
<ul> <li>Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)</li> <li>Postausgangsserver (SMTP): 465</li> <li>Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:</li> <li>Servertimeout</li> <li>Kurz</li> <li>Lang 1 Minute</li> <li>Übermittlung</li> <li>Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen</li> <li>Vom Server nach 14 Tagen entfernen</li> <li>Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt</li> </ul>
Postausgångsserver (SMTP):       465         Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:       23         Servertimeout       24         Kurz
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Servertimeout Kurz - Lang 1 Minute Übermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 Tagen entfernen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt
Servertimeout       24         Kurz       Image: Lang 1 Minute         Übermittlung       Image: Lang 1 Minute         ✓ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen       Image: Lang 1 Minute         ✓ Vom Server nach       14       Image: Lang 1 Minute         ✓ Vom Server nach       14       Image: Lang 1 Minute         ✓ Tagen entfernen       Image: Lang 1 Minute       Image: Lang 1 Minute         ✓ Tagen entfernen       Image: Lang 1 Minute       Image: Lang 1 Minute
Kurz Übermittlung ✓ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen ✓ Vom Server nach 14 Tagen entfernen Fntfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt
Übermittlung ▼ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen ▼ Vom Server nach 14 Tagen entfernen ■ Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt
<ul> <li>Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen</li> <li>Vom Server nach 14 Tagen entfernen</li> <li>Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt</li> </ul>
<ul> <li>✓ Vom Server nach 14 → Tagen entfernen</li> <li>✓ Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt</li> </ul>
Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt
OK